

# ZENworks 2020

## Riferimento per l'amministrazione e la distribuzione di ZENworks Appliance

Ottobre 2019

## **Note legali**

Per ulteriori informazioni sulle note legali, i marchi, le dichiarazioni di non responsabilità, le garanzie, le esportazioni e altre limitazioni di utilizzo, i diritti del governo degli Stati Uniti, le norme sui brevetti e la conformità FIPS, consultare <https://www.novell.com/company/legal/>.

**Copyright © 2008 - 2019 Micro Focus Software Inc. Tutti i diritti riservati.**

Le sole garanzie valide per prodotti e servizi di Micro Focus, le sue affiliate e i concessionari di licenza ("Micro Focus") sono specificate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto riportato nel presente documento deve essere interpretato come garanzia aggiuntiva. Micro Focus non sarà da ritenersi responsabile per errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento né per eventuali omissioni. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

---

# Sommario

<b>Informazioni sulla Guida</b>	<b>5</b>
<b>1 Panoramica</b>	<b>7</b>
<b>2 Requisiti di sistema</b>	<b>9</b>
<b>3 Distribuzione dell'applicazione</b>	<b>11</b>
3.1 Distribuzione dell'applicazione	11
3.2 Configurazione delle impostazioni dell'applicazione	11
<b>4 Configurazione di ZENworks</b>	<b>13</b>
4.1 Configurazione del primo server primario	13
4.1.1 Configurazione del database PostgreSQL incorporato	16
4.1.2 Configurazione del database PostgreSQL remoto	16
4.1.3 Configurazione di un database Microsoft SQL Server	17
4.1.4 Configurazione di un database di server Oracle	19
4.2 Configurazione di ulteriori server primari	21
4.3 Log	23
<b>5 Gestione dell'applicazione</b>	<b>25</b>
5.1 Configurazione di Ganglia	25
5.1.1 Abilitazione del monitoraggio di Ganglia	26
5.2 Monitoraggio di Ganglia	27
5.3 Rete	27
5.4 Ora	27
5.5 Storage	28
5.6 Servizi di sistema	28
5.6.1 Avvio, interruzione o riavvio dei servizi di sistema	29
5.6.2 Impostazione di Servizi di sistema su Automatico o Manuale	29
5.7 Firewall	29
5.8 Password amministratore	29
5.9 Patch sottoposta a test completi	30
5.10 Aggiornamento online	30
5.11 Arresto e riavvio di ZENworks Appliance	31
<b>6 Gestione del sistema ZENworks</b>	<b>33</b>
6.1 Configurazione di ZENworks	33
6.2 Terminale e File Explorer	35
6.2.1 Terminale	35
6.2.2 File Explorer	36
6.3 Log	37

6.4	Configurazione log. ....	38
6.5	Configurazione della condivisione Samba .....	39
6.5.1	Accesso alla cartella condivisa .....	39
6.5.2	Per modificare la password di Samba, attenersi alla seguente procedura nel Terminale dell'applicazione .....	39
6.5.3	Modifica delle impostazioni di condivisione Samba .....	39
6.6	Centro di controllo ZENworks .....	40

## **A Soluzione dei problemi**

**41**

# Informazioni sulla Guida

La presente guida *Riferimento per l'amministrazione e la distribuzione di ZENworks Virtual Appliance* consente di distribuire e configurare ZENworks Appliance nell'infrastruttura virtuale supportata da ZENworks.

Le informazioni della guida sono organizzate come segue:

- ♦ [Capitolo 1, "Panoramica", a pagina 7](#)
- ♦ [Capitolo 2, "Requisiti di sistema", a pagina 9](#)
- ♦ [Capitolo 3, "Distribuzione dell'applicazione", a pagina 11](#)
- ♦ [Capitolo 4, "Configurazione di ZENworks", a pagina 13](#)
- ♦ [Capitolo 5, "Gestione dell'applicazione", a pagina 25](#)
- ♦ [Capitolo 6, "Gestione del sistema ZENworks", a pagina 33](#)
- ♦ [Appendice A, "Soluzione dei problemi", a pagina 41](#)

## Destinatari

Questa guida è destinata agli amministratori di ZENworks.

## Feedback

È possibile inviare i propri commenti e suggerimenti relativi a questa guida e agli altri documenti forniti con questo prodotto. Per inserire i commenti, utilizzare l'apposita funzione disponibile in fondo a ogni pagina della documentazione online.

## Documentazione aggiuntiva

ZENworks è supportato da altra documentazione (in formato PDF e HTML) che può essere consultata e implementata nel prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il [sito Web della documentazione di ZENworks](#).



# 1 Panoramica

ZENworks è un'applicazione virtuale che può essere distribuita in un'infrastruttura virtuale supportata. ZENworks Appliance è sviluppata sulla base di un server SLES (SUSE Linux Enterprise Server) personalizzato e viene fornito preinstallato con ZENworks. Ciò permette di ridurre i costi necessari per le licenze del sistema operativo.

Dopo la distribuzione, è possibile configurare ZENworks utilizzando una console basata sul Web di facile utilizzo. Inoltre, è possibile utilizzare la stessa console per mantenere ZENworks Appliance ed eseguire task di base, come l'esecuzione di comandi, l'avvio e l'interruzione di servizi, la visualizzazione di log, l'upload e il download di file.

È anche possibile modificare le impostazioni del server di base e monitorare le prestazioni del server. Grazie alla nuova applicazione ZENworks Appliance, viene semplificato notevolmente il passaggio a una nuova versione principale di ZENworks.

Appliance supporta gli utenti `root` e `zenadmin`.

Gli utenti `root` e `zenadmin` dispongono dei seguenti privilegi:

- ◆ **Sull'applicazione**
  - ◆ Configurazione di Ganglia
  - ◆ Monitoraggio di Ganglia
  - ◆ Rete
  - ◆ Ora
  - ◆ Storage
  - ◆ Servizi di sistema
  - ◆ Firewall
  - ◆ Password amministratore
  - ◆ Patch sottoposta a test completi
  - ◆ Aggiornamento online
  - ◆ Arresto e riavvio di ZENworks Appliance
- ◆ **Su ZENworks**
  - ◆ Configurazione di ZENworks
  - ◆ Terminale e File Explorer
  - ◆ Log
  - ◆ Configurazione log
  - ◆ Centro di controllo ZENworks





# 2 Requisiti di sistema

ZENworks Appliance è una macchina virtuale a 64 bit (x86\_64). Nelle sezioni seguenti vengono mostrati i requisiti per la distribuzione di ZENworks Appliance in un'infrastruttura virtuale:

**Tabella 2-1** *Requisiti per ZENworks Appliance*

Elemento	Requisiti
Hypervisor	<p>ZENworks Virtual Appliance può essere installato nei seguenti ambienti virtual machine:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ VMware ESXi 6.x</li><li>◆ Microsoft Hyper-V Server Windows 2012, 2012 R2 e 2016</li><li>◆ XEN su SLES 12, SLES 15 e relativi support pack</li><li>◆ Citrix XenServer 7.x e Citrix Hypervisor 8.x</li></ul>
Configurazione della macchina virtuale	<p>ZENworks Appliance richiede la configurazione minima descritta di seguito, che per default è già stata pre-configurata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>RAM:</b> 16 GB minimo</li><li>◆ <b>Spazio su disco:</b> 80 GB minimo</li><li>◆ <b>Core CPU:</b> 2</li></ul> <p>Per ZENworks sono necessari due dischi rigidi. Un disco rigido di 80 GB è preconfigurato con l'applicazione che utilizza il sistema operativo di SLES 12 SP4 e l'altro disco rigido, con dimensioni minime di 40 GB, deve essere aggiunto per i dati ZENworks.</p> <p>A seconda delle esigenze specifiche, è possibile incrementare lo spazio su disco preconfigurato dopo la distribuzione di ZENworks Appliance</p>
Indirizzo IP	<p>Il server deve avere un indirizzo IP statico o un indirizzo DHCP fisso assegnato.</p>
Database	<p>ZENworks Appliance può essere configurata per l'utilizzo di qualsiasi database supportato da ZENworks e il database deve soddisfare i requisiti del database.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <a href="#">Database Requirements</a> nel manuale System Requirements (in lingua inglese).</p>

Elemento	Requisiti
Browser di amministrazione	<p>I seguenti sono i browser Web supportati per la console dell'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Internet Explorer 11 e versioni successive</li> <li>◆ Firefox 58 e versioni successive</li> <li>◆ Edge 40 e versioni successive</li> <li>◆ Chrome 55 e versioni successive</li> <li>◆ Firefox ESR versione 60</li> </ul>
Lingue supportate	<p>Le seguenti sono le lingue supportate per la console dell'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Inglese - en</li> <li>◆ Francese - fr</li> <li>◆ Tedesco - de</li> <li>◆ Italiano - it</li> <li>◆ Giapponese - ja</li> <li>◆ Portoghese brasiliano</li> <li>◆ Cinese semplificato - zh_CN</li> <li>◆ Cinese tradizionale - zh_TW</li> <li>◆ Spagnolo - es</li> </ul>

# 3 Distribuzione dell'applicazione

Per distribuire ZENworks Appliance, eseguire i task descritti nelle seguenti sezioni:

- ♦ [Sezione 3.1, “Distribuzione dell'applicazione”, a pagina 11](#)
- ♦ [Sezione 3.2, “Configurazione delle impostazioni dell'applicazione”, a pagina 11](#)

## 3.1 Distribuzione dell'applicazione

Per distribuire ZENworks Appliance, eseguire le seguenti operazioni:

- 1 Accertarsi che la macchina virtuale in cui si desidera distribuire ZENworks Appliance soddisfi i requisiti elencati in [Requisiti di sistema di ZENworks 2020](#).
- 2 Effettuare il download del file di ZENworks 2020 Appliance dal sito Web o effettuare il download dei file ZIP in più parti di ZENworks Appliance e creare il file OVA (open virtualization archive).

In base al proprio hypervisor, effettuare il download del file pertinente:

- ♦ **VMware ESXi:** download del file `.ova`.
  - ♦ **Hyper-V Microsoft:** effettuare il download del file `.vhd` o `.vhdx`.
  - ♦ **Xen Server su SLES 12:** effettuare il download del file `xen.tar.gz`.
  - ♦ **Citrix Hypervisor (precedentemente denominato XenServer):** effettuare il download del file `xva.tar.gz`.
- 3 Distribuire ZENworks Appliance sull'hypervisor utilizzando il file (`.ova`, `.vhd`, `.vhdx`, `xva.tar.gz` o `xen.tar.gz`) di cui è stato effettuato il download.
  - 4 Dopo aver distribuito ZENworks Appliance, è necessario aggiungere un disco rigido con una dimensione minima di 40 GB per i dati di ZENworks prima di accendere la macchina virtuale. A seconda del contenuto, è possibile incrementare lo spazio su disco preconfigurato dopo la distribuzione di ZENworks Appliance.
  - 5 Proseguire con il task successivo, [“Configurazione delle impostazioni dell'applicazione” a pagina 11](#).

## 3.2 Configurazione delle impostazioni dell'applicazione

Per configurare le impostazioni dell'applicazione, eseguire le operazioni descritte di seguito:

- 1 Nella pagina Contratto di licenza, selezionare la **Lingua licenza** e **Lingua tastiera**, quindi fare clic su **Accetta**.
- 2 Nelle pagine Password e Fuso orario, specificare le informazioni indicate di seguito, quindi fare clic su **Avanti**:
  - ♦ **Password root e conferma:** password root per ZENworks Appliance.
  - ♦ **Password zenadmin e conferma:** password zenadmin per ZENworks Appliance.

- ♦ **Server NTP:** indirizzo IP o nome DNS del server NTP (Network Time Protocol) esterno.  
Si consiglia di configurare il server NTP secondo le linee guida relative all'infrastruttura virtuale.
  - ♦ **Server NTP facoltativo:** indirizzo IP o nome DNS del server NTP (Network Time Protocol) esterno.
  - ♦ **Regione:** regione locale.
  - ♦ **Fuso orario:** fuso orario locale.
- 3 Nella pagina Impostazioni di rete è possibile:
- ♦ **Selezionare l'indirizzo IP statico:** se si seleziona questa opzione, eseguire il passaggio 4.
  - ♦ **Selezionare l'indirizzo IP DHCP:** se si seleziona questa opzione, immettere un valore nel campo Nome host, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Nella pagina Impostazioni di rete, specificare le informazioni indicate di seguito, quindi fare clic su **Avanti**:
- ♦ **Nome host:** FQDN (nome di dominio completo) associato all'indirizzo IP dell'applicazione, ad esempio `server.domain.com`.  
Il nome host deve essere risolvibile oppure alcune funzioni di ZENworks non funzionano correttamente. Se i nomi dei server non supportano i requisiti DNS, il login di ZENworks avrà esito negativo. Caratteri ammessi sono le lettere a-z (maiuscole e minuscole), i numeri e il trattino (-).
  - ♦ **Otteni indirizzo IP utilizzando DHCP:** selezionare questa opzione per ottenere l'indirizzo IP mediante l'indirizzo DHCP. Se si seleziona questa opzione, i campi **Indirizzo IP** e **Maschera di rete** verranno disabilitati.
  - ♦ **Indirizzo IP:** il server deve avere un indirizzo IP statico o un indirizzo DHCP fisso assegnato.
  - ♦ **Maschera di rete:** maschera di rete associata all'indirizzo IP dell'applicazione.
  - ♦ **Gateway:** indirizzo IP del gateway sulla sottorete in cui si trova ZENworks Appliance.
  - ♦ **Server DNS:** indirizzo IP di un server DNS primario per la rete.
  - ♦ **Server DNS facoltativo:** indirizzo IP di un server DNS primario per la rete.
  - ♦ **Ricerca dominio:** per default, viene visualizzato il dominio specificato nel campo **Nome host**.
  - ♦ **Ricerca dominio facoltativa:** dominio alternativo.
- Se dopo la distribuzione non si è aggiunto un disco rigido, viene visualizzato un messaggio di avviso. In questo scenario è necessario spegnere la macchina virtuale, aggiungere un disco rigido, accendere la macchina e continuare con il [Passo 2](#).
- 5 Nella pagina Ubicazione archivio dati, verificare il nuovo disco rigido aggiunto.
- 6 Fare clic su **Configura**.
- Dopo la configurazione dell'applicazione viene visualizzato l'URL. Utilizzare l'URL (`https://<FQDN>:9443`) per amministrare l'applicazione e configurare ZENworks.
- 7 Proseguire con il task successivo, [Capitolo 4, "Configurazione di ZENworks", a pagina 13](#).

# 4 Configurazione di ZENworks

Nelle sezioni che seguono viene illustrato il flusso di configurazione dei processi indicati:

- ♦ Sezione 4.1, “Configurazione del primo server primario”, a pagina 13
- ♦ Sezione 4.2, “Configurazione di ulteriori server primari”, a pagina 21
- ♦ Sezione 4.3, “Log”, a pagina 23

## 4.1 Configurazione del primo server primario

Applicabile a una nuova installazione di ZENworks. Dopo aver distribuito ZENworks Appliance in una macchina virtuale, eseguire la procedura seguente per configurare ZENworks Appliance per il primo server primario:

- 1 Avviare l'URL su un browser Web supportato.

L'URL (<https://<FQDN>:9443> o <https://<ipaddress>:9443>) viene visualizzato nella console dell'applicazione.

- 2 Scegliere la lingua desiderata. Se il browser Web supporta la lingua selezionata, viene visualizzato in tale lingua, altrimenti viene visualizzato in inglese.

Per informazioni, vedere *Lingue supportate* in *Capitolo 2, “Requisiti di sistema”, a pagina 9*.

- 3 Eseguire il login a ZENworks Appliance con le credenziali `root` o `zenadmin` specificate al *Passo 2*, nella *Sezione 3.2, “Configurazione delle impostazioni dell'applicazione”, a pagina 11*.

Quando si effettua il login per la prima volta, viene richiesto di configurare ZENworks Appliance.

- 4 Verificare i prerequisiti nella pagina Configura zona di gestione ZENworks.

A seconda dell'uso previsto per ZENworks, si consiglia di tenere a portata di mano le informazioni necessarie per completare la configurazione.

Requisiti per il primo server primario:

- ♦ Nome univoco per la nuova zona di gestione di ZENworks. Consente di identificare facilmente se nella zona sono configurate più zone.
- ♦ Database supportato in base al numero di dispositivi da gestire.
- ♦ Configurazione dell'autorità di certificazione

Per ZENworks è richiesto un certificato per comunicare in modo sicuro. ZENworks supporta certificati interni ed esterni. Se si desidera utilizzare un certificato interno, questo verrà generato automaticamente da ZENworks. Se si desidera utilizzare un certificato esterno, è possibile generare una richiesta firmata del certificato (CSR) con ZENworks o mediante i metodi specifici dell'organizzazione e ottenere quindi i certificati firmati.

Una CSR consiste in un testo cifrato, fornito da un utente all'autorità di certificazione (CA), tramite un'applicazione di certificati digitali SSL (Secure Sockets Layer). La CSR viene convalidata dalla CA e viene emesso un certificato firmato.

- 5 Affinché ZENworks generi una CSR, fare clic su **Genera CSR**.

Se si genera la CSR da questa pagina, la chiave privata verrà memorizzata nel server.

Durante la configurazione di ZENworks è necessario disporre di un certificato server firmato, una chiave privata e un certificato CA. Per ottenere il certificato server firmato è necessario generare una CSR e farla convalidare dall'autorità di certificazione.

**5a** Specificare le seguenti informazioni.

- ♦ **Nome comune (NC):** nome di dominio completo del server primario ZENworks. Perché il certificato sia accettato dai browser per la comunicazione SSL, questo nome deve corrispondere al nome del server nell'URL, ad esempio `mail.novell.com`.
- ♦ **Organizzazione (O):** nome dell'organizzazione.
- ♦ **Unità organizzativa (UO):** nome dell'unità organizzativa, ad esempio un reparto o una divisione.
- ♦ **Città o località (L)**
- ♦ **Stato o provincia (ST)**
- ♦ **Paese o regione:** codice paese o regione di due lettere, ad esempio IT.
- ♦ **Lunghezza chiave:** la lunghezza della chiave richiesta può essere 1024 o 2048.

**5b** Fare clic su **Genera** e scaricare la CSR.

**6** Scegliere **Se è il primo server primario** come tipo di zona di gestione, quindi fare clic su **Configura primo server primario**.

**7** Specificare quanto segue:

- ♦ **Nome della zona:** nome univoco della zona di gestione. Il nome della zona può avere un minimo di 6 caratteri e un massimo di 20 caratteri. Non deve contenere spazi e caratteri speciali come (`@ $ [ ] / : * ? | > < " & % { } ; ^ + ( ) ! ~ ``). Il nome della zona viene visualizzato nel Centro di controllo ZENworks.
- ♦ **Password:** la password dell'amministratore viene utilizzata per il login al Centro di controllo ZENworks. La password deve contenere almeno 6 caratteri.
- ♦ **Conferma password:** utilizzare questo campo per confermare la password. In caso di mancata corrispondenza, viene visualizzato un messaggio di errore dopo aver fatto clic su **Avanti**. È necessario reimmettere le password corrette.
- ♦ Selezionare il tipo di database richiesto. Per memorizzare i dati ZENworks e i dati di Audit, sono necessarie due istanze del database dello stesso tipo di database.

In base al numero di dispositivi nella zona di gestione, attenersi alle linee guida relative al database riportate di seguito e selezionare il database più adatto:

- ♦ Se si dispone di non più di 5.000 dispositivi, è possibile utilizzare il database PostgreSQL incorporato o PostgreSQL remoto.
- ♦ Se sono presenti fino a 40.000 dispositivi, è possibile utilizzare un database Microsoft SQL Server o Oracle.
- ♦ Se sono presenti fino a 100.000 dispositivi, è necessario utilizzare Oracle Enterprise Edition (con partizionamento).

Verificare che il server in cui si desidera installare il database esterno soddisfi i [requisiti di installazione](#). Accertarsi inoltre di aver seguito i passaggi indicati nella sezione [Prerequisiti per i database esterni](#) della guida [Installazione del server ZENworks](#).

Di seguito sono indicati i database supportati.

- ♦ **PostgreSQL incorporato:** ZENworks installa automaticamente il database incorporato nel server attuale.

Per informazioni sulla configurazione, vedere *“Configurazione del database PostgreSQL incorporato” a pagina 16.*

- ♦ **PostgreSQL remoto:** questo database deve esistere già su un server di rete. Si consiglia di utilizzare un server diverso da quello corrente.

Per informazioni sulla configurazione, vedere *“Configurazione del database PostgreSQL remoto” a pagina 16.*

- ♦ **Microsoft SQL Server:** è possibile creare un database o utilizzarne uno esistente su Microsoft SQL Server.

Per informazioni sulla configurazione, vedere *“Configurazione di un database Microsoft SQL Server” a pagina 17.*

- ♦ **Oracle:** se si seleziona il database Oracle, è abilitata l'opzione di conferma del partizionamento. La funzionalità di partizionamento è consentita solo da Oracle Enterprise Edition. Per Oracle Standard Edition, tale funzione non è supportata. Si consiglia di utilizzare il partizionamento poiché migliora le prestazioni e la gestibilità dell'applicazione.

- ♦ Scegliere **Si, consentire a ZENworks di utilizzare il partizionamento con il database Oracle.** In caso contrario, scegliere **No, non utilizzare il partizionamento con il database Oracle.**

Per informazioni sulla configurazione, vedere *“Configurazione di un database di server Oracle” a pagina 19.*

8 Fare clic su **Avanti**.

9 Scegliere il tipo di autorità di certificazione (CA) per la zona di gestione.

---

**Nota:** la validità del certificato deve essere compresa tra 1 e 10 anni. Se si intende utilizzare il server come server MDM, per garantire la comunicazione con i dispositivi iOS e Mac, la validità del certificato non deve superare i 2 anni.

---

- ♦ **CA interna:** certificato generato automaticamente.
- ♦ **CA esterna:** scegliere **Certificato protetto (.p12 o .pfx), Certificato radice e certificato server con chiave privata** o **Certificato radice e certificato server.**

9a Specificare i dettagli in base al certificato richiesto:

- ♦ **Certificato protetto (.p12 o .pfx)**
  - ♦ **Certificato protetto:** questo certificato memorizza il certificato server, eventuali catene di certificati intermedie e la chiave privata in un file cifrato protetto da password. Supporta il formato file `.p12` o `.pfx`.
  - ♦ **Password:** password per il file di certificato protetto.
- ♦ **Certificato radice e certificato server con chiave privata**
  - ♦ **Certificato radice:** certificato nel livello superiore dell'albero dei certificati emesso dall'autorità di certificazione che ha firmato il certificato server e tutte le catene di certificati intermedie. Supporta il formato file `.pem`, `.crt`, `.cer`, `.der`, `.p7b` o `.p7c`.

- ◆ **Certificato server:** è un certificato firmato che viene utilizzato per il server ZENworks. Supporta il formato file `.pem`, `.crt`, `.cer`, `.der`, `.p7b` o `.p7c`.
- ◆ **Chiave privata:** file della chiave privata associato al certificato server firmato. Supporta il formato file `.der`.
- ◆ **Certificato radice e certificato server**

Per utilizzare il **certificato radice e il certificato server** è necessario aver generato una CSR utilizzando il collegamento **Genera CSR**.

  - ◆ **Certificato radice:** certificato nel livello superiore dell'albero dei certificati emesso dall'autorità di certificazione che ha firmato il certificato server e tutte le catene di certificati intermedie. Supporta il formato file `.pem`, `.crt`, `.cer`, `.der`, `.p7b` o `.p7c`.
  - ◆ **Certificato server:** è un certificato firmato che viene utilizzato per il server ZENworks. Supporta il formato file `.pem`, `.crt`, `.cer`, `.der`, `.p7b` o `.p7c`.

**9b** Fare clic su **Fine**.

Viene avviata la configurazione di ZENworks che potrebbe richiedere diversi minuti. Il processo di configurazione proseguirà in background anche se si chiude il browser o in caso di timeout di quest'ultimo.

Per le distribuzioni successive di server primari nella zona di gestione, è necessario utilizzare la stessa CA per creare il certificato protetto con la chiave privata stabilita dalla distribuzione del primo server primario.

Dopo la configurazione di ZENworks, dalla home page è possibile utilizzare la console ZENworks per accedere alle funzionalità di ZENworks Configuration Management.

## 4.1.1 Configurazione del database PostgreSQL incorporato

Scegliere **PostgreSQL incorporato** per archiviare i dati di revisione e di ZENworks. Se si seleziona l'opzione del database incorporato, non è necessario configurare altre impostazioni del database di revisione o di ZENworks.

Se si seleziona **PostgreSQL remoto** per il database di revisione, vedere [“Configurazione del database PostgreSQL remoto” a pagina 16](#).

## 4.1.2 Configurazione del database PostgreSQL remoto

Il database PostgreSQL deve essere presente su un diverso server nella rete. Si consiglia di utilizzare un server diverso da quello corrente.

Per informazioni, vedere la sezione [Database ZENworks esterno](#) nella guida [Installazione del server ZENworks](#).

- 1 Specificare le informazioni seguenti per il server che ospita un database ZENworks esistente:
  - ◆ **Indirizzo server:** un indirizzo IP valido o un FQDN (nome di dominio completo) del server di database PostgreSQL remoto.
  - ◆ **Porta:** la porta utilizzata dal server del database PostgreSQL. La porta di default per PostgreSQL in ZENworks è la 54327.
  - ◆ **Nome database:** nome del database esistente.



- ♦ **Nome utente:** nome dell'utente che dispone di autorizzazioni in lettura e scrittura per accedere al database.
  - ♦ **Password:** password valida che permette al nome utente di accedere al database.
  - ♦ **Nome server:** Il nome del server del database PostgreSQL remoto.
- 2 Fare clic su **Avanti** e procedere con il **database Audit**.
  - 3 Specificare le informazioni sul server che ospita un database Audit esistente. I campi sono gli stessi del database ZENworks (*Passo 1*). La porta predefinita per il database di revisione è 2639.
  - 4 Fare clic su **Avanti** e procedere con l'operazione **Configura autorità di certificazione**. Per ulteriori informazioni, vedere *Passo 9 a pagina 15* in *Configurazione del primo server primario*.

### 4.1.3 Configurazione di un database Microsoft SQL Server

È possibile creare il database durante la configurazione di ZENworks mediante l'opzione **Crea database** oppure è possibile crearlo separatamente utilizzando il metodo di installazione del database ZENworks e selezionando l'opzione **Database esistente**. Per informazioni, vedere la sezione *Database ZENworks esterno* nella guida *Installazione del server ZENworks*.

È possibile creare un database o utilizzarne uno esistente su Microsoft SQL Server.

- ♦ [“Creazione di un database” a pagina 17](#)
- ♦ [“Database esistente” a pagina 18](#)

#### Creazione di un database

- 1 Specificare le informazioni seguenti per permettere la connessione di ZENworks al server:
  - ♦ **Indirizzo server:** indirizzo IP valido o nome di dominio completo (FQDN) per Microsoft SQL Server.
  - ♦ **Porta:** porta utilizzata da Microsoft SQL Server. La porta di default è 1433.
  - ♦ **Istanza con nome:** nome dell'istanza di Microsoft SQL Server che ospita il database ZENworks.

---

**Importante:** è importante sapere se Microsoft SQL Server è stato installato utilizzando l'autenticazione Windows o l'autenticazione in modalità mista. Assicurarsi di selezionare l'opzione che corrisponde alle opzioni di Microsoft SQL Server. In caso contrario, l'autenticazione non riesce.

---

- 2 Selezionare **Crea database**.
- 3 Selezionare la modalità di autenticazione. Le informazioni seguenti vengono visualizzate in base al tipo di autenticazione (Windows o SQL Server):
  - ♦ **Nome utente:** specificare l'utente con autorizzazioni di amministratore del sistema.  
Se l'opzione scelta è **Autenticazione di Windows**, specificare il nome utente dell'amministratore sull'istanza di Microsoft SQL Server o nel dominio (Microsoft Active Directory o Novell eDirectory).
  - Se l'opzione scelta è **Autenticazione di SQL**, specificare il nome utente dell'amministratore di sistema.
  - ♦ **Password:** specificare una password valida per accedere al database.

- ♦ **Dominio:** questo campo è abilitato se si seleziona **Autenticazione di Windows**. Specificare il nome di dominio completo (FQDN) o il nome host.
- 4 Fare clic su **Avanti**.
  - 5 Specificare le seguenti informazioni.
    - ♦ **Ubicazione del database:** percorso della cartella presente sull'istanza di Microsoft SQL Server che viene utilizzato per memorizzare i file di database, ad esempio C:\Database.
    - ♦ **Nome database:** nome univoco del database ZENworks.
  - 6 Selezionare la modalità di autenticazione. Le informazioni seguenti vengono visualizzate in base al tipo di autenticazione (Windows o SQL Server):
    - ♦ **Nome utente:** specificare un utente per il database ZENworks.  
 Se l'opzione scelta è **Autenticazione di Windows**, specificare un nome utente disponibile nel dispositivo o nel dominio (Microsoft Active Directory) che ospita l'istanza di Microsoft SQL Server.  
 Se l'opzione scelta è **Autenticazione di SQL**, specificare un nome utente non presente nell'istanza di Microsoft SQL Server.
    - ♦ **Password:** questo campo è abilitato se si seleziona **Autenticazione di Windows**. specificare una password valida per accedere al database.
    - ♦ **Dominio:** questo campo viene abilitato se si selezionano **Autenticazione di Windows** nella pagina Configurazione di Microsoft SQL Server per ZENworks e l'opzione **Autenticazione di Windows** in questa pagina. Specificare il nome di dominio completo (FQDN) o il nome host e verificare che il nome FQDN sia raggiungibile.
  - 7 Fare clic su **Avanti** e procedere con il *database Audit*. Questi campi sono uguali a quelli del database ZENworks.
  - 8 Fare clic su **Avanti** e procedere con l'operazione **Configura autorità di certificazione**. Per ulteriori informazioni, vedere [Passo 9 a pagina 15](#) in *Configurazione del primo server primario*.

## Database esistente

È possibile creare il database utilizzando il metodo di installazione del database ZENworks.

- 1 Specificare le informazioni seguenti per permettere la connessione di ZENworks al server:
  - ♦ **Indirizzo server:** indirizzo IP valido o nome di dominio completo (FQDN) per Microsoft SQL Server.
  - ♦ **Porta:** porta utilizzata da Microsoft SQL Server. La porta di default è 1433.
  - ♦ **Istanza con nome:** nome dell'istanza di Microsoft SQL Server che ospita il database ZENworks.
- 2 Selezionare **Database esistente**.
- 3 Fare clic su **Avanti**.
- 4 Specificare le informazioni seguenti per il database ZENworks esistente:
  - ♦ **Nome database:** nome del database creato utilizzando l'utility di creazione del database ZENworks (`setup.exe -c o setup.sh -c`).

- 5 Selezionare la modalità di autenticazione. Le informazioni seguenti vengono visualizzate in base al tipo di autenticazione (Windows o SQL Server):
  - ◆ **Nome utente:** specificare lo stesso nome utente creato al momento della creazione del database mediante l'apposita utility di creazione del database ZENworks.
  - ◆ **Password:** specificare una password valida per accedere al database.
  - ◆ **Dominio:** questo campo è abilitato se si seleziona **Autenticazione di Windows**. Specificare il nome di dominio completo (FQDN) o il nome host.
- 6 Fare clic su **Avanti** e procedere con il *database Audit*. Questi campi sono uguali a quelli del database ZENworks.
- 7 Fare clic su **Avanti** e procedere con l'operazione **Configura autorità di certificazione**. Per ulteriori informazioni, vedere *Passo 9 a pagina 15* in *Configurazione del primo server primario*.

## 4.1.4 Configurazione di un database di server Oracle

È possibile creare lo schema utente durante la configurazione di ZENworks mediante l'opzione **Crea schema utente** oppure è possibile crearlo separatamente utilizzando il metodo di installazione del database ZENworks e selezionando l'opzione **Schema utente esistente**. Per informazioni, vedere la sezione *Database ZENworks esterno* nella guida *Installazione del server ZENworks*.

- ◆ “Creazione di uno schema utente” a pagina 19
- ◆ “Schema utente esistente” a pagina 21

### Creazione di uno schema utente

Per consentire la connessione di ZENworks al server Oracle con l'opzione **Nuovo schema utente**:

- 1 Specificare le informazioni seguenti per permettere la connessione di ZENworks al server Oracle:
  - ◆ **Indirizzo server:** indirizzo IP valido o nome di dominio completo (FQDN) del server Oracle.
  - ◆ **Porta:** porta utilizzata dal server del database ZENworks. La porta di default è 1521.
  - ◆ **Nome servizio:** per la connettività al server Oracle specificare un nome di servizio valido.
- Schema utente Oracle:** per impostare uno schema di database Oracle esterno e configurare ZENworks vengono utilizzate le opzioni dello schema utente. È possibile creare un nuovo schema utente o utilizzare uno schema esistente nel server del database Oracle.
- 2 Scegliere **Nuovo schema utente**.
- 3 Specificare le credenziali utente per un amministratore che dispone dei diritti necessari per creare lo schema utente, se si sta creando uno schema utente.
  - ◆ **Nome utente:** nome dell'utente che dispone di autorizzazioni in lettura e scrittura per accedere al database.
  - ◆ **Password:** password valida del nome utente che permette di accedere al database.
- 4 Fare clic su **Avanti**.

5 Specificare le seguenti informazioni:

- ♦ **Nome utente:** specificare un nuovo nome utente per il database ZENworks. Il nome utente può contenere un massimo di 30 caratteri. Non deve contenere spazi o caratteri speciali come (@ [ ] / : \* ? | > < " & % { } ; , ^ + - = ( ) ! ~ ` . ). Il nome utente non deve essere una parola di riserva del database e non deve iniziare con un numero.
- ♦ **Password:** specificare una password valida per accedere al database ZENworks. La password può contenere un massimo di 30 caratteri. Non deve contenere caratteri speciali come ( ; : " / @ % ? { } ). La password non deve essere una parola di riserva del database e non deve iniziare con un numero.
- ♦ **Conferma password:** utilizzare questo campo per confermare la password. In caso di mancata corrispondenza, viene visualizzato un messaggio di errore dopo aver fatto clic su **Avanti**. È necessario reimmettere la password corretta.

6 Scegliere **Consenti a ZENworks di creare gli spazi tabelle** o **Consenti a DBA Oracle di creare lo spazio tabelle** per gli spazi tabelle richiesti dal database ZENworks.

Selezionare **Consenti a ZENworks di creare gli spazi tabelle** se si desidera che il database ZENworks crei lo spazio tabelle. Specificare le seguenti informazioni:

- ♦ **Nome spazio tabelle per le tabelle:** specificare il nome dello spazio tabelle delle tabelle. Deve essere univoco e iniziare con [a-z] | [A-Z]. È necessario seguire le convenzioni di denominazione per gli spazi tabelle Oracle.
- ♦ **Nome spazio tabelle per gli indici:** specificare il nome dello spazio tabelle degli indici. Deve essere univoco e iniziare con [a-z] | [A-Z]. È necessario seguire le convenzioni di denominazione per gli spazi tabelle Oracle.
- ♦ **Ubicazione del file DBF per le tabelle:** specificare il percorso completo del file dbf che deve essere univoco. Il percorso fisico specificato della cartella deve essere un percorso esistente.
- ♦ **Ubicazione del file DBF per gli indici:** specificare il percorso completo del file dbf; deve essere univoco. Il percorso fisico specificato della cartella deve essere un percorso esistente.

oppure

Selezionare **Consenti a DBA Oracle di creare lo spazio tabelle** se si desidera che l'amministratore del database crei lo spazio tabelle. Specificare le seguenti informazioni:

- ♦ **Nome spazio tabelle per le tabelle:** nome dello spazio tabelle per le tabelle presenti nel server Oracle.
- ♦ **Nome spazio tabelle per gli indici:** nome dello spazio tabelle per gli indici presenti nel server Oracle.

---

**Importante:** se si utilizza Automatic Storage Management (ASM) o altri tipi di archiviazione su disco, selezionare **Consenti a DBA Oracle di creare lo spazio tabelle**.

---

7 Fare clic su **Avanti** e procedere con la configurazione del **database Audit**. Questi campi sono uguali a quelli del database ZENworks.

8 Fare clic su **Avanti** e procedere con l'operazione **Configura autorità di certificazione**. Per ulteriori informazioni, vedere *Passo 9 a pagina 15* in *Configurazione del primo server primario*.

## Schema utente esistente

È possibile creare lo schema utente utilizzando il metodo di installazione del database ZENworks. Per informazioni, vedere la sezione [Database ZENworks esterno](#) nella guida [Installazione del server ZENworks](#).

Per consentire la connessione di ZENworks al server Oracle con l'opzione **Schema utente esistente**:

- 1 Specificare le informazioni seguenti per permettere la connessione di ZENworks al server Oracle:
  - ♦ **Indirizzo server**: indirizzo IP valido o nome di dominio completo (FQDN) del server Oracle.
  - ♦ **Porta**: porta utilizzata dal server del database ZENworks. La porta di default è 1521.
  - ♦ **Nome servizio**: per la connettività al server Oracle specificare un nome di servizio valido.

**Schema utente Oracle**: per impostare uno schema di database Oracle esterno e configurare ZENworks vengono utilizzate le opzioni dello schema utente. È possibile creare un nuovo schema utente o utilizzare uno schema esistente nel server del database Oracle.
- 2 Scegliere **Schema utente esistente**.
- 3 Fare clic su **Avanti**.
- 4 Specificare le seguenti informazioni:
  - ♦ **Nome utente**: nome utente per un utente di database ZENworks esistente che dispone di autorizzazioni per la creazione di tabelle, viste, procedure, sequenze e trigger.
  - ♦ **Password**: password valida per accedere al database.
- 5 Specificare i nomi degli spazi tabelle per ZENworks:
  - ♦ **Nome spazio tabelle per le tabelle**: nome dello spazio tabelle per le tabelle. Questo nome deve essere associato a un nome utente esistente specificato nel campo **Nome utente**
  - ♦ **Nome spazio tabelle per gli indici**: nome dello spazio tabelle degli indici. Questo nome deve essere associato a un nome utente esistente specificato nel campo **Nome utente**.
- 6 Fare clic su **Avanti** e procedere con la configurazione del *database Audit*. Questi campi sono uguali a quelli del database ZENworks.
- 7 Fare clic su **Avanti** e procedere con l'operazione **Configura autorità di certificazione**. Per ulteriori informazioni, vedere [Passo 9 a pagina 15](#) in [Configurazione del primo server primario](#).

## 4.2 Configurazione di ulteriori server primari

Per configurare ulteriori server primari nella zona di gestione ZENworks:

- 1 Distribuire ZENworks Appliance. Per ulteriori informazioni, vedere [Capitolo 3, "Distribuzione dell'applicazione", a pagina 11](#).
- 2 Avviare l'URL su un browser Web supportato.  
L'URL (`https://<FQDN>:9443` o `https://<ipaddress>:9443`) viene visualizzato nella console dell'applicazione.
- 3 Eseguire il login a ZENworks Appliance con le credenziali `root` o `zenadmin` utilizzate al [Passo 2](#), nella [Sezione 3.2, "Configurazione delle impostazioni dell'applicazione", a pagina 11](#).  
Quando si effettua il login per la prima volta, viene richiesto di configurare ZENworks Appliance.

4 Verificare i prerequisiti nella pagina Configura zona di gestione ZENworks.

A seconda dell'uso previsto per ZENworks, si consiglia di tenere a portata di mano le informazioni necessarie per completare la configurazione.

Requisiti per il server aggiunto a una zona di gestione di ZENworks esistente:

- ◆ Nome DNS o indirizzo IP del server primario della zona
- ◆ Credenziali di amministratore della zona per l'aggiunta di un nuovo server primario
- ◆ È possibile aggiungere il server primario aggiuntivo solo se si è eseguito l'upgrade ZENworks di tutti i server primari nella zona

5 Scegliere come tipo di zona di gestione **Se si aggiunge questo server a una zona di gestione ZENworks esistente**, quindi fare clic su **Aggiungi nuovo server primario**.

6 Specificare quanto segue:

- ◆ **Indirizzo server:** indirizzo IP o FQDN del primo server primario.
- ◆ **Porta:** porta utilizzata dal primo server primario della zona di gestione. La porta di default è la 443.
- ◆ **Nome utente:** nome utente dell'amministratore della zona di gestione ZENworks.
- ◆ **Password:** password dell'amministratore della zona di gestione ZENworks.

7 Fare clic su **Avanti**.

8 Nella finestra di dialogo Certificato sconosciuto convalidare il certificato, quindi fare clic su **Accetta** per comunicare in modo sicuro con il primo server primario.

9 Specificare i dettagli del certificato per il server primario aggiuntivo.

---

**Nota:** la validità del certificato deve essere compresa tra 1 e 10 anni. Se si intende utilizzare il server come server MDM, per garantire la comunicazione con i dispositivi iOS e Mac, la validità del certificato non deve superare i 2 anni.

---

- ◆ Se nel primo server primario si utilizza un certificato interno, ZENworks lo rileva ed emette automaticamente il certificato.
- ◆ Se nel primo server primario si utilizza un certificato esterno, scegliere il certificato richiesto tra le opzioni (**Certificato server con chiave privata** o **Certificato server**). Se si è utilizzato il collegamento **Genera CSR**, effettuare l'upload del **certificato server**. Specificare i dettagli seguenti in base al certificato:

- ◆ **Certificato server:** selezionare il certificato firmato da utilizzare per questo server.

Specificare nell'ordine un certificato SubCA (approvato da SubCA) e CA (approvato da CA radice):

```
====Inizio del file di certificato====
```

```
=[Certificato server]=
```

```
=[Certificato SubCA]=
```

```
=[Certificato CA]=
```

```
====Fine del file di certificato====
```

- ◆ **File della chiave privata:** questo campo è abilitato se si seleziona l'opzione **Certificato server con chiave privata**. Selezionare il file della chiave privata **.der** associato al certificato firmato.

Usare il seguente comando per convertire il file PEM in un file DER:

```
openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in privateKey.key -inform PEM -  
out key.der -outform DER
```

Usare il seguente comando per verificare il file privateKey.key:

```
openssl rsa -in privateKey.key -check
```

**10** Fare clic su **Fine**.

Viene avviata la configurazione di ZENworks che potrebbe richiedere diversi minuti. Il processo di configurazione proseguirà in background anche se si chiude il browser o in caso di timeout di quest'ultimo.

## 4.3 Log

Prima della configurazione di ZENworks, tutti i log vengono memorizzati in `/var/opt/novell/jetty/logs/jetty.stderrout.out`.

Durante e dopo la configurazione di ZENworks, tutti i log vengono memorizzati in `/var/opt/novell/log/zenworks`.





# 5 Gestione dell'applicazione

In ZENworks Appliance è disponibile un'interfaccia basata su Web per gestire l'applicazione. L'interfaccia utente permette di configurare ed eseguire operazioni in un server primario ZENworks. I riquadri visualizzati variano in base all'utente che ha eseguito il login.

Per gestire ZENworks, vedere il [Capitolo 6, "Gestione del sistema ZENworks", a pagina 33](#).

ZENworks Appliance consente di riconfigurare impostazioni dell'applicazione, come le password amministratore, le impostazioni di rete e le impostazioni dei certificati.

ZENworks Appliance supporta gli utenti `root` e `zenadmin`. È necessario utilizzare l'utente `root` se si desidera eseguire operazioni nell'applicazione e in ZENworks.

Per gestire ZENworks Appliance:

- 1 In un browser Web supportato avviare l'URL per accedere alla Console di gestione.  
L'URL (`https://<FQDN>:9443` o `https://<ipaddress>:9443`) che viene visualizzato nella console dell'applicazione.
- 2 Specificare le credenziali di login, quindi fare clic su **Login**.  
Nella pagina Configurazione di Appliance sono visualizzate le seguenti opzioni:
  - ♦ [Sezione 5.1, "Configurazione di Ganglia", a pagina 25](#)
  - ♦ [Sezione 5.2, "Monitoraggio di Ganglia", a pagina 27](#)
  - ♦ [Sezione 5.3, "Rete", a pagina 27](#)
  - ♦ [Sezione 5.4, "Ora", a pagina 27](#)
  - ♦ [Sezione 5.5, "Storage", a pagina 28](#)
  - ♦ [Sezione 5.6, "Servizi di sistema", a pagina 28](#)
  - ♦ [Sezione 5.7, "Firewall", a pagina 29](#)
  - ♦ [Sezione 5.8, "Password amministratore", a pagina 29](#)
  - ♦ [Sezione 5.9, "Patch sottoposta a test completi", a pagina 30](#)
  - ♦ [Sezione 5.10, "Aggiornamento online", a pagina 30](#)
  - ♦ [Sezione 5.11, "Arresto e riavvio di ZENworks Appliance", a pagina 31](#)

## 5.1 Configurazione di Ganglia

Ganglia è un sistema di monitoraggio distribuito scalabile che consente di raccogliere informazioni sul sistema ZENworks Appliance. Le metriche di default che è possibile monitorare sono CPU, disco, carico, memoria, rete e processi.

---

**Nota:** per default, la configurazione e i servizi di monitoraggio di Ganglia vengono arrestati. Se necessario, è possibile avviarli manualmente. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione del monitoraggio di Ganglia, vedere [“Abilitazione del monitoraggio di Ganglia” a pagina 26.](#)

---

1 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Configurazione di Ganglia.**

2 È possibile modificare le opzioni di configurazione seguenti:

- ♦ **Abilita servizi di monitoraggio completi:** selezionare questa opzione per ricevere e memorizzare le metriche di altre applicazioni e per consentire l'esecuzione dell'interfaccia Web di Ganglia nello stesso dispositivo di ZENworks Appliance.

Per disabilitare il monitoraggio di Ganglia è possibile deselezionare questa opzione. Questa operazione può essere eseguita solo se si desidera utilizzare un sistema di monitoraggio per ZENworks Appliance o se si desidera configurare un'applicazione dedicata per la visualizzazione delle informazioni di monitoraggio. A tale scopo, è possibile selezionare **Diffusione singola** sotto, quindi specificare il nome DNS o l'indirizzo IP dell'applicazione in cui sono memorizzate le informazioni di monitoraggio.

- ♦ **Abilita il monitoraggio dell'applicazione:** selezionare questa opzione per abilitare il monitoraggio di Ganglia nell'applicazione.
  - ♦ **Multicast:** selezionare questa opzione per inviare le informazioni di monitoraggio ad altre applicazioni della rete.
  - ♦ **Unicast:** selezionare questa opzione per inviare le informazioni di monitoraggio a una singola destinazione.
    - ♦ **Pubblica in:** specificare il server cui Ganglia invia le informazioni di monitoraggio mentre è in esecuzione in modalità Diffusione singola.
  - ♦ **Opzioni strumento di monitoraggio:** selezionare questa opzione per consentire allo strumento di monitoraggio di accedere al server tramite la porta http 9080 utilizzando un indirizzo simile a `http://:9080/gweb/`.

3 (Facoltativo) Fare clic su **Reimposta database** per rimuovere tutte le metriche Ganglia esistenti da questa applicazione.

Questa opzione non è applicabile al database ZENworks.

4 Fare clic su **OK.**

Per ulteriori informazioni su come utilizzare il monitoraggio di Ganglia con ZENworks Appliance, vedere la [Sezione 5.2, “Monitoraggio di Ganglia”, a pagina 27.](#)

## 5.1.1 Abilitazione del monitoraggio di Ganglia

Abilitare il monitoraggio di Ganglia avviando i seguenti servizi:

- ♦ `novell-gmond.service`
- ♦ `novell-gmetad.service`
- ♦ `apache2.service`

Per avviare il servizio momentaneamente, eseguire il comando `systemctl start <nome_servizio>`.

---

**Nota:** ogni volta che si riavvia l'applicazione, è necessario eseguire il comando per avviare il servizio di monitoraggio.

---

Per abilitare i servizi definitivamente, eseguire il comando `systemctl enable <nome_servizio>`.

## 5.2 Monitoraggio di Ganglia

Ganglia è un sistema di monitoraggio distribuito scalabile che consente di raccogliere informazioni sul sistema ZENworks Appliance. Le metriche di default che è possibile monitorare sono CPU, disco, carico, memoria, rete e processi. Per ulteriori informazioni, vedere [Ganglia](#).

## 5.3 Rete

- 1 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Rete**.
- 2 Al di sotto di **Configurazione DNS**, è possibile modificare i server dei nomi, i domini di ricerca e le impostazioni di gateway per la rete ZENworks Appliance.
- 3 Al di sotto di **Configurazione NIC**, fare clic sull'**ID** per modificare l'indirizzo IP, il nome host e la maschera di rete di qualsiasi NIC (Network Interface Controller) associato all'applicazione. Se si desidera, è possibile configurare più NIC per ZENworks.
- 4 Fare clic su **OK**, quindi riavviare l'applicazione per riflettere le modifiche.
- 5 (Facoltativo) In **Limitazioni di accesso a UI di amministrazione applicazione (porta 9443)**, specificare l'indirizzo IP delle reti per le quali consentire l'accesso a ZENworks Appliance. Lasciare questo campo vuoto per consentire a eventuali reti l'accesso a ZENworks Appliance.
- 6 Fare clic su **OK**.

## 5.4 Ora


- 1 Nella home page di ZENworks, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Ora**.
- 2 Modificare le opzioni di configurazione dell'ora richieste:
  - ♦ **Server NTP:** specificare il server NTP da utilizzare per la sincronizzazione orario. È possibile specificare più server inserendo gli spazi.
  - ♦ **Regione:** selezionare la regione in cui si trova ZENworks Appliance.
  - ♦ **Fuso orario:** selezionare il fuso orario cui appartiene ZENworks Appliance.
  - ♦ **Orologio hardware impostato su UTC**
- 3 Fare clic su **OK**.

## 5.5 Storage

Se sono state create partizioni del disco rigido (`/vastorage` e `/var`), ZENworks Appliance fornisce gli strumenti che consentono di espandere lo spazio di memorizzazione per le partizioni `/vastorage` e `/var`.

- 1 Arrestare l'applicazione.
- 2 Utilizzare gli strumenti offerti dal fornitore della piattaforma di virtualizzazione per espandere i dischi virtuali contenenti le partizioni in espansione.
- 3 Avviare l'applicazione.
- 4 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Memorizzazione**.
- 5 Nella sezione **Dischi dell'applicazione contenenti spazio libero non allocato**, selezionare le partizioni da espandere.
- 6 Fare clic su **Espandi partizioni**.

Dopo aver fatto clic su Espandi partizioni, verrà visualizzato un messaggio popup del browser.



- 7 Fare clic su Ok e riavviare l'Appliance in modo che il sistema operativo possa rilevare la modifica delle dimensioni dei volumi.

---

### Nota

- ♦ Le unità vengono espanso durante il processo di arresto.
  - ♦ Se nell'applicazione sono stati installati più di 2 dischi rigidi, utilizzare lo strumento YaST per espandere i dischi rigidi aggiuntivi (diversi da root e vastorage).
- 

## 5.6 Servizi di sistema

Elenco dei servizi in esecuzione su ZENworks Appliance. Sono disponibili i seguenti servizi di sistema:

- ♦ SSH
- ♦ Proxy DHCP
- ♦ Samba

Nella pagina Servizi di sistema, è possibile eseguire le azioni seguenti:

- ♦ [Sezione 5.6.1, “Avvio, interruzione o riavvio dei servizi di sistema”, a pagina 29](#)
- ♦ [Sezione 5.6.2, “Impostazione di Servizi di sistema su Automatico o Manuale”, a pagina 29](#)

## 5.6.1 Avvio, interruzione o riavvio dei servizi di sistema

- 1 Nella pagina Servizi di sistema, selezionare il servizio da avviare, interrompere o riavviare.
- 2 Fare clic su **Azione**, su **Avvia**, **Interrompi** o **Riavvia**.

## 5.6.2 Impostazione di Servizi di sistema su Automatico o Manuale

- 1 Nella pagina Servizi di sistema, selezionare il servizio da rendere automatico o manuale.
- 2 Fare clic su **Opzioni**, quindi su **Imposta come automatico** o **Imposta come manuale**.  
Se si sceglie **Imposta come automatico**, i servizi SSH vengono avviati automaticamente all'avvio dell'applicazione.  
Se si sceglie **Imposta come manuale**, è necessario avviare o interrompere i servizi SSH manualmente dopo aver avviato l'applicazione.

## 5.7 Firewall

Durante la configurazione sono aperte solo alcune porte nell'applicazione. È possibile visualizzare la configurazione del firewall corrente da ZENworks Appliance.

- 1 Nella home page di ZENworks, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Firewall**.  
I numeri di porta vengono visualizzati con lo stato corrente.

In presenza di un firewall, è necessario consentire i numeri di porta elencati in modo da garantire un'esperienza semplice con ZENworks Appliance. È consigliabile non modificare i numeri di porta rispetto a quelli di default.

Per ulteriori informazioni sull'apertura delle porte firewall, vedere la sezione corrispondente nella [Documentazione di SUSE Linux Enterprise Server \(https://www.suse.com/documentation/sles-12/book\\_security/data/sec\\_security\\_firewall\\_suse.html\)](https://www.suse.com/documentation/sles-12/book_security/data/sec_security_firewall_suse.html).

## 5.8 Password amministratore

- 1 Nella home page di ZENworks, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Password amministratore**.
- 2 Specificare le nuove password per gli amministratori `root` e `zenadmin`.  
Quando si modifica la password `root`, è necessario prima specificare la password `root` corrente.
- 3 (Facoltativo) Selezionare o deselezionare **Consenti accesso root a SSH**. Se questa opzione è selezionata, l'utente `root` è abilitato a SSH per l'accesso all'applicazione. Se questa opzione non è selezionata, solo l'utente `zenadmin` è abilitato a SSH per l'accesso all'applicazione.
- 4 Fare clic su **OK**.

## 5.9 Patch sottoposta a test completi

La pagina Patch sottoposta a test completi consente di gestire le patch sottoposte a test minimi per ZENworks Appliance. È possibile installare nuove patch che contengono le correzioni dei problemi, visualizzare le patch attualmente installate e disinstallare patch.

- 1 Nella home page di ZENworks, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Patch sottoposta a test completi**.
- 2 (Facoltativo) Installare una patch scaricata:
  - 2a Scaricare la patch dal *sito di download* sul dispositivo in uso.
  - 2b Nella pagina Patch sottoposta a test minimi, fare clic su **Sfoggia** per selezionare la patch scaricata.
  - 2c Fare clic su **Installa**.
- 3 (Facoltativo) Gestire le patch installate:
  - 3a Al di sotto di **Gestisci patch installate**, nella colonna **Nome patch** selezionare la patch da disinstallare.
  - 3b Fare clic su **Disinstalla ultima patch**.  
È possibile disinstallare solo le patch installate più di recente.

## 5.10 Aggiornamento online

L'aggiornamento online consente di aggiornare Appliance.

- 1 Nella home page di ZENworks, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Aggiornamento online**.

È possibile eseguire le seguenti azioni:

- ♦ **Registratevi:** consente di registrarsi mediante il server di Micro Focus Customer Center (MFCC) o con un server SMT da dove è possibile effettuare il download di aggiornamenti software e installare automaticamente l'aggiornamento del prodotto.

Per registrarsi al servizio di aggiornamento online:

1. Fare clic sulla scheda Registra.
2. Scegliere il tipo di servizio **SMT locale** (Subscription Management Tool) o **Novell Customer Center** (NCC).

In base al tipo di servizio, specificare quanto segue:

### SMT locale

- ♦ **Nome host:** il nome host del server da cui si desidera effettuare il download.
- ♦ **URL certificato SSL (facoltativo):** il certificato SSL per comunicare con il server.
- ♦ **Percorso spazio dei nomi (facoltativo):** lo spazio dei nomi del file o della directory.

### Cliente Novell

- ♦ **E-mail:** l'indirizzo e-mail in cui ricevere gli aggiornamenti su ZENworks Suite.
- ♦ **Chiave di attivazione:** la chiave di attivazione per la licenza base del server.

- ♦ **Consenti invio dei dati:** scegliere se ricevere dati di **Profilo hardware** o **Informazioni facoltative**.

3. Fare clic su **Registra**.

- ♦ **Aggiorna adesso:** al termine della registrazione fare clic su **Aggiorna** per attivare gli aggiornamenti di cui si è effettuato il download.
- ♦ **Pianificazione:** al termine della registrazione è possibile configurare tipi di aggiornamenti per il download e se consentire automaticamente le licenze.

Per pianificare un aggiornamento online:

1. Fare clic sulla scheda **Pianificazione**.
  2. Selezionare una pianificazione per il download degli aggiornamenti (Manuale, Quotidiano, Settimanale, Mensile).
- ♦ **Visualizza informazioni:** visualizza l'elenco di aggiornamenti software installati e di cui si è effettuato il download.
  - ♦ **Aggiorna:** aggiorna lo stato degli aggiornamenti nell'applicazione.

## 5.11 Arresto e riavvio di ZENworks Appliance

- 1 Nella home page di ZENworks, sezione Configurazione di Appliance, fare clic su **Riavvia** o **Arresto**.

In questo modo viene riavviata e arrestata l'applicazione ZENworks Appliance.





# 6 Gestione del sistema ZENworks

L'interfaccia utente permette di configurare ed eseguire operazioni in un server primario ZENworks. I riquadri visualizzati variano in base all'utente che ha eseguito il login.

In ZENworks l'utente `root` o `zenadmin` dispone di tutti i privilegi. L'utente `zenadmin` viene utilizzato come amministratore ZENworks per eseguire le attività giornaliere in ZENworks.

L'utente `root` e `zenadmin` possono eseguire le operazioni seguenti:

- ♦ Esplorare tutti i file e le cartelle del sistema dell'applicazione
- ♦ Visualizzare i log
- ♦ Visualizzare e modificare le configurazioni dei log
- ♦ Visualizzare e modificare le impostazioni di configurazione di ZENworks
- ♦ Riavviare sia l'applicazione che ZENworks
- ♦ Avviare un terminale ed eseguire i comandi ZENworks

Per gestire ZENworks Appliance:

- 1 Avviare l'URL su un browser Web supportato per accedere alla Console di gestione.

Ad esempio: `https://<FQDN>:9443` o `https://<ipaddress>:9443`

- 2 Specificare le credenziali di login, quindi fare clic su **Login**.

Se si esegue il login come utente `root` o `zenadmin`, nella sezione ZENworks vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- ♦ [Sezione 6.1, "Configurazione di ZENworks", a pagina 33](#)
- ♦ [Sezione 6.2, "Terminale e File Explorer", a pagina 35](#)
- ♦ [Sezione 6.3, "Log", a pagina 37](#)
- ♦ [Sezione 6.4, "Configurazione log", a pagina 38](#)
- ♦ [Sezione 6.5, "Configurazione della condivisione Samba", a pagina 39](#)
- ♦ [Sezione 6.6, "Centro di controllo ZENworks", a pagina 40](#)

## 6.1 Configurazione di ZENworks

La pagina Configurazione di ZENworks viene abilitata solo dopo aver configurato ZENworks.

- 1 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione **ZENworks**, fare clic su **Configurazione di ZENworks**.

Nella pagina Configurazione di ZENworks sono presenti le viste Riepilogo, Di base e Avanzata.

La vista Riepilogo consente di visualizzare i dettagli del server primario ZENworks, tra cui le informazioni su certificato, database ZENworks, database di revisione ZENworks e dettagli di Appliance, come il tipo di hypervisor utilizzato, il sistema operativo, RAM e file system e dettagli HDD.

Appliance viene fornito in dotazione con un file system `rootfs` incorporato da 43 GB montato sulla directory radice. L'ulteriore disco rigido aggiunto verrà collegato a `/dev/sdb1` e montato su `vastorage`. Tutte le configurazioni, i file di log, i file di backup, i certificati e i binari correlati a ZENworks vengono memorizzati nel disco rigido aggiuntivo.

Fare clic su [Apri Centro di controllo ZENworks](#) per utilizzare ZENworks.

Nella vista Di base sono visualizzate le impostazioni di configurazione del server utilizzate di frequente come valore singolo di configurazione. È possibile modificare le impostazioni correlate a ZENworks utilizzate di frequente.

Ad esempio, è possibile configurare **Numero di thread HTTP** modificando il valore di default, salvare e riavviare il servizio in sospeso disponibile nella pagina Riavvia servizio.

Nella vista Di base sono presenti le opzioni seguenti:

- ♦ **Salva:** consente di salvare le impostazioni modificate.
- ♦ **Aggiorna:** aggiorna tutte le configurazioni ZENworks.
- ♦ **Reimposta tutti i valori di default:** ripristina le impostazioni allo stato dell'ultimo aggiornamento del sistema ZENworks.
- ♦ **Riavvia servizi:** consente di selezionare i servizi da riavviare per riflettere le modifiche della configurazione.


Quando è presente una modifica nel file di configurazione associato al processo ZENworks, il sistema la determina automaticamente e il processo viene visualizzato nell'elenco della pagina Riavvia servizi.

La vista Avanzata consente di visualizzare, configurare o modificare file di configurazione del server associati a ZENworks, come ZENServer, Tomcat, CASA, Datamodel, ZENLoader e ZMAN. È possibile visualizzare tutti i file di configurazione del server desiderati nel server primario ZENworks.

Per impostazione predefinita il file sarà in modalità di sola lettura. Per modificare un file, alternare la **Modalità Modifica**, modificare il contenuto necessario del file e **salvare** le modifiche apportate al file; successivamente è necessario riavviare il processo corrispondente facendo clic su **Riavvia servizi**.

La vista Avanzata contiene le opzioni seguenti:

- ♦ **Modalità Modifica:** consente di alternare o modificare un file di configurazione del server in un editor.
- ♦ **Ricarica:** consente di caricare il file di configurazione del server dal file system. Le modifiche non salvate apportate nell'editor del browser vengono perse.
- ♦ **Ripristina default:** ripristina il file allo stato dell'ultimo aggiornamento del sistema ZENworks.
- ♦ **Salva:** consente di salvare un file di configurazione del server nel file system.
- ♦ **Aggiorna schermo:** aggiorna tutte le configurazioni ZENworks.
- ♦ **Download:** consente di scaricare i file di configurazione del server.

- ♦ **Download di tutti i file:** effettua il download di tutte le cartelle di configurazione del server visualizzate nel riquadro sinistro. L'applicazione crea un archivio compresso dei file di cui si deve effettuare il download.
- ♦ **Reimposta tutti i valori di default:** ripristina tutti i file allo stato dell'ultimo aggiornamento del sistema ZENworks.
- ♦ **Seleziona percorso:** fare clic sull'icona di selezione del percorso  per copiare il percorso fisico del file di configurazione.
- ♦ **Riavvia servizi:** consente di selezionare i servizi da riavviare (nella vista Di base o Avanzata) e per riflettere le modifiche della configurazione.  
Quando è presente una modifica nel file di configurazione associato al processo ZENworks, il sistema la determina automaticamente e il processo viene visualizzato nell'elenco della pagina Riavvia servizi.

## 6.2 Terminale e File Explorer

In questo riquadro si avvia una vista integrata per File System Explorer e Terminale.

- ♦ [Sezione 6.2.1, “Terminale”, a pagina 35](#)
- ♦ [Sezione 6.2.2, “File Explorer”, a pagina 36](#)

### 6.2.1 Terminale

Affinché il terminale funzioni deve essere in esecuzione il servizio SSH. Per motivi di sicurezza il servizio SSH non viene avviato per default.

- 1 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione **Configurazione di Appliance**, fare clic sull'icona **Servizi di sistema**.
- 2 Selezionare il **servizio SSH** nella pagina Servizi di sistema.
- 3 Fare clic su **Azione**, quindi su **Avvia**.  
Impostare il servizio SSH su **Automatico**, se si desidera riavviarlo automaticamente dopo il riavvio del dispositivo.
- 4 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione **ZENworks**, fare clic su **Terminale e File Explorer**.

Una nuova finestra del browser avvia due frame che visualizzano un **File Explorer** (per l'esecuzione di operazioni sui file) e un **Terminale**. Quando si chiude il browser o la scheda Terminale viene visualizzato un messaggio di conferma.

Se si esegue il login come utente `zenadmin` o `root` è possibile aprire una sessione del terminale. L'utente `zenadmin` può eseguire comandi ZENworks come `zman`, `zac` e `novell-zenworks-configure`.


Per eseguire operazioni sui file è possibile utilizzare un File Explorer incorporato che consente di trasferire contenuto tra i file system locali e remoti. È anche possibile aprire nuovi terminali che hanno come radice una cartella del file system remoto.

È possibile avviare più terminali facendo clic su **Nuovo terminale**. Per default, è possibile avviare un massimo di cinque terminali.

Per eseguire la configurazione con valori diversi da quello di default dei terminali:

- 1 Passare a `/etc/opt/novell/base`
- 2 Aprire il file `terminal_config.properties`.
- 3 Modificare il valore `maxTerminalsPerBrowser` con quello richiesto, quindi salvare il file.

Per selezionare un tema (colore di primo piano o di sfondo) per i terminali:

- 1 Fare clic sull'icona **Impostazioni** , quindi selezionare il tema del terminale richiesto.

Per creare un tema:

- 1 Passare a `/etc/opt/novell/base`
- 2 Aprire il file `terminal-themes.xml`.
- 3 Aggiungere il tema desiderato, quindi salvare il file. Ad esempio:

```
<theme>
  <name>example</name>
  <background-color>#000000</background-color>
  <foreground-color>yellow</foreground-color>
</theme>
```

## 6.2.2 File Explorer











- 1 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione **ZENworks**, fare clic su **Terminale e File Explorer**.

Una nuova finestra del browser avvia due frame che visualizzano un **File Explorer** (per l'esecuzione di operazioni sui file) e un **Terminale** (SSH).

Consente di eseguire operazioni su file e cartelle.

- ♦ Le operazioni sui file cambiano in base ai privilegi dell'utente (autorizzazioni file POSIX).
- ♦ Se si esegue il login come `zenadmin`, tutte le operazioni vengono eseguite come utente `zenworks`.
- ♦ Se si effettua il login come utente `root`, tutte le operazioni sui file vengono eseguite con questo account.
- ♦ Nella rappresentazione tabulare è disponibile un menu di scelta rapida con le opzioni seguenti: **Apri terminale**, **Aggiorna**, **Effettua upload**, **Cancella** e **Rinomina**.
- ♦ Nella visualizzazione ad albero per il file system dell'applicazione riportato l'intero file system dell'applicazione visualizzato come struttura ad albero. Nella visualizzazione ad albero sono presenti solo cartelle. Sono disponibili le opzioni seguenti: **Apri terminale**, **Aggiorna**, **Taglia**, **Copia**, **Incolla**, **Cancella**, **Rinomina**, **Nuova cartella**, **Download** e **Upload**.
- ♦ File Explorer permette di esplorare il file system (SLES -Unix) dell'applicazione, nonché di seguire un percorso di navigazione, effettuare l'upload, il download, aggiornare, rinominare, creare, cancellare o tagliare, copiare e incollare.

Al di sotto del percorso del file viene visualizzata una barra degli strumenti con cui è possibile eseguire le operazioni seguenti:

Icona	Nome	Descrizione
	Impostazioni terminale	Per modificare le impostazioni di visualizzazione del tema del terminale.
	Seleziona percorso	Per selezionare il percorso del file visualizzato nel percorso di navigazione.
	Impostazioni	Per configurare l'opzione Mostra o Nascondi file.
/	Percorso di navigazione	Visualizza il percorso del file o della cartella selezionati.
	Directory principale	Consente di visualizzare in una rappresentazione tabulare il contenuto della cartella principale.
	Download	Per effettuare il download di file e cartelle in una cartella specificata.
	Upload	Supporta l'upload di più file; non è supportato l'upload di cartelle.
	Nuova cartella	Consente di creare una cartella in quella corrente.
	Nuovo file	Consente di creare un nuovo file nella cartella attuale.
	Aggiorna schermo	Consente di aggiornare la rappresentazione tabulare con il contenuto più recente dell'applicazione.
	Cancella	Consente di cancellare più file e cartelle in una cartella specificata.

## 6.3 Log

Tutti i file di log monitorati in ZENworks Appliance sono organizzati in una struttura ad albero virtuale e viene visualizzato il percorso del file o della cartella particolare. È possibile visualizzare i file di log in modalità Spazio finale o in modalità Visualizza dall'inizio.

Nella modalità Spazio finale viene visualizzato un file di log dalla fine.

Nella modalità Visualizza dall'inizio viene visualizzato un file di log dall'inizio. Ogni volta che i file di log si estendono in più versioni dei file se si inizia dalla prima versione del file viene visualizzato il contenuto.

- 1 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione **ZENworks**, fare clic su **Log**.

Consente di visualizzare i log del server primario ZENworks. I log sono classificati in base ai log di Appliance, del sistema operativo e di ZENworks. In ZENworks i log sono classificati in base ai diversi componenti di ZENworks.

Per i log sono disponibili le opzioni seguenti:

- ♦ **Visualizza, Visualizza dall'inizio e Aggiorna.**
- ♦ **Download** consente di effettuare il download di un file di log o di una cartella.

- ♦ **Riprendi e In pausa** consentono il tailing dei file di log per visualizzare le informazioni più recenti. È possibile configurare l'intervallo di aggiornamento di una parte finale del log specificando il valore di **Aggiorna** in **Secondi**. Nel campo **Aggiorna** è specificato l'intervallo di tempo tra due richieste. Per default **Aggiorna** è impostato a un secondo.

Specificare il valore di **Righe da caricare** per controllare il numero di righe da recuperare per l'intervallo di tailing. Per default **Linee da caricare** è impostato a 100.

Controllare la velocità con cui viene visualizzato il file di log. I file di log vengono caricati effettuando più richieste HTTP in intervalli di tempo periodici. Per ciascuna richiesta viene caricato un numero configurabile di righe.

- ♦ **Cancella** consente di cancellare i log visualizzati. I log non vengono invece cancellati in ZENworks Appliance. Per visualizzare i log cancellati, avviare il file di log.
- ♦ **Cerca** consente di filtrare i log in base ai criteri di ricerca. È possibile utilizzare la parte finale e grep per monitorare i file di log dal terminale. Il visualizzatore di log fornisce una GUI per il tailing e il filtraggio del contenuto nei file di log. È possibile eseguire la ricerca in base al livello di log, come INFO, ERRORE e DEBUG e con espressioni regolari (E e O).

## 6.4 Configurazione log

Consente di visualizzare, configurare o modificare file di configurazione dei log associati a ZENworks, come ZENServer, ZENLoader, Embedded Database, ZMAN, CASA, Inventory, Imaging e Remote Management.

Per avviare la configurazione dei log di ZENworks:

- 1 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione **ZENworks**, fare clic su **Configurazione log**.

È possibile visualizzare tutti i file di log di configurazione suddivisi in categorie logiche nel server primario ZENworks. Nella vista Di base sono visualizzate le impostazioni di configurazione dei log utilizzate di frequente ed è possibile impostare livelli di log diversi, come debug, info, disattivato, avviso ed errore.

Nella vista Avanzata viene caricato il file di configurazione dei log dei componenti di ZENworks che può essere modificato per eseguire il debug dei problemi che si verificano nell'ambiente del cliente. Dopo aver modificato il file di configurazione, è possibile riavviare i servizi. È anche possibile elencare i file modificati e i processi che richiedono il riavvio.

Le dimensioni massime dei file Tomcat sono ad esempio 300 KB per default. Il file di configurazione può essere modificato per aumentarne le dimensioni a 400 KB.

Nella vista Avanzata di Configurazione log sono incluse le opzioni seguenti:

- ♦ **Modalità Modifica:** fare clic sull'icona **Modalità Modifica** per modificare un file di configurazione visualizzato in un editor.
- ♦ **Ricarica:** consente di ricaricare le modifiche correnti in un file di configurazione.
- ♦ **Ripristina default:** ripristina il file allo stato dell'ultimo aggiornamento del sistema ZENworks.
- ♦ **Salva:** consente di salvare un file di configurazione.

## 6.5 Configurazione della condivisione Samba

Samba consente di condividere file tra varie piattaforme su una rete. Per default, la condivisione Samba utilizza la porta 139. Pertanto, si consiglia di aprire la porta 139 nell'applicazione.

Utilizzando le seguenti cartelle di archivio dei contenuti, è possibile condividere file utilizzando Samba:

- ♦ `archivio dei contenuti="/var/opt/novell/zenworks/content-repo/"`
- ♦ `immagini="/var/opt/novell/zenworks/content-repo/images/"`

### 6.5.1 Accesso alla cartella condivisa

Per accedere alla cartella condivisa Samba, procedere come segue:

1. Premere Windows Start + R.
2. Nella finestra Esegui, digitare `//<IP_APPLIANCE>/<SHARE>` e premere Invio.
  - ♦ `APPLIANCE_IP` è l'indirizzo IP del server dell'applicazione.
  - ♦ `SHARE` è il nome della condivisione cui si desidera accedere. La condivisione può essere per l'archivio dei contenuti o per le immagini.
3. Specificare le credenziali.

---

**Nota:** per default, il nome utente è `zenadmin` e la password è `novell`. Tuttavia, è possibile modificare le credenziali di default. Per maggiori informazioni sulla modifica della password, vedere [Modifica della password di Samba](#).

---

### 6.5.2 Per modificare la password di Samba, attenersi alla seguente procedura nel Terminale dell'applicazione

Per modificare la password di Samba, attenersi alla seguente procedura nel Terminale dell'applicazione:

1. Eseguire il comando seguente:

```
sudo smbpasswd -a <nome utente>
```

Qui il nome utente è `zenadmin`.
2. Viene visualizzato un prompt che chiede di specificare la nuova password.
3. Dopo aver modificato la password, riavviare i servizi samba eseguendo il comando `systemctl restart smb.service`.

### 6.5.3 Modifica delle impostazioni di condivisione Samba

Le impostazioni di default della condivisione Samba sono disponibili nel file `smb.conf` al percorso `"/etc/samba/"`. In base ai propri requisiti, è possibile modificare le impostazioni, quindi riavviare i servizi samba eseguendo il comando `systemctl restart smb.service`.

## 6.6 Centro di controllo ZENworks

Per utilizzare il Centro di controllo ZENworks:

- 1 Nella home page di ZENworks Appliance, sezione **ZENworks**, fare clic su **Centro di controllo ZENworks**.
- 2 Nella pagina di login del Centro di controllo ZENworks, immettere le credenziali per la zona di gestione di ZENworks specificata durante la configurazione.



# A Soluzione dei problemi

Le sezioni seguenti forniscono soluzioni ai possibili problemi rilevabili durante la distribuzione e la configurazione di ZENworks Appliance:

- ♦ [“Il servizio Proxy DHCP non è elencato in ZENworks Appliance” a pagina 41](#)
- ♦ [“Il mouse non viene rilevato o non funziona su Citrix XenServer” a pagina 41](#)

## Il servizio Proxy DHCP non è elencato in ZENworks Appliance

Origine: ZENworks 2020

Spiegazione: quando si esegue l'aggiornamento di ZENworks Appliance dalla versione 2017 Update 1 e 2017 Update 2 alla versione 2017 Update 3, il servizio Proxy DHCP non è riportato nella pagina Servizi di sistema della console di amministrazione dell'Appliance.

Azione: per gestire i servizi Proxy DHCP, eseguire le seguenti operazioni:

Per impostare il servizio come automatico o manuale o per controllarne lo stato, eseguire il comando corrispondente dal prompt dei comandi dell'Appliance:

- ♦ **Automatico**: `systemctl enable novell-proxydhcp.service`
- ♦ **Manuale**: `systemctl disable novell-proxydhcp.service`
- ♦ **Stato**: `systemctl status novell-proxydhcp.service`

## Il mouse non viene rilevato o non funziona su Citrix XenServer

Origine: ZENworks Appliance.

Spiegazione: se si distribuisce il file OVA di ZENworks Appliance a Citrix XenServer, dopo la distribuzione è possibile che il mouse non venga rilevato o che non funzioni.

Azione: nella console di Citrix XenCenter eseguire il comando `SaX2 -r -a`.

